## ご利用ガイド

## ◆ インターネット接続の設定方法 ( Windows 7 編 )

インターネットの接続やモデムの設定をするには、パソコンのネットワーク設定が 正常に行われている必要があります。

1. [スタート] をクリック→ [コントロールパネル] をクリック



2. [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリック (クラシック表示の場合は、[ネットワークと共有センター]アイコンをダブルクリック)



◆ インターネット接続の設定方法( Windows 7 編 )

3. [ネットワークと共有センター]の画面が表示されるので、左側のメニューの [アダプターの設定の変更]をクリック



4. [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、表示されたメニューの [プロパティ] をクリック



◆ インターネット接続の設定方法( Windows 7 編 )

5. [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面が表示されるので、 [インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリック

💇 Intel(R) 8256	7LM-3 Gigabit Network	k Connectio	วท	
この接続は次の項目を	使用します( <u>0</u> ):	(	構成( <u>C</u> ).	
<ul> <li>✓ ● Microsoft ネ</li> <li>✓ ● VirtualBox E</li> <li>✓ ● QoS パケット</li> <li>✓ ● Microsoft ネ</li> <li>✓ ● インターネット</li> <li>✓ ● インターネット</li> </ul>	ットワーク用クライアント Aridged Networking Dri スケジューラ ットワーク用ファイルとプリ プロトコル バージョン 6( プロトコル バージョン 4(	iver ンター共有 TCP/IPv6) TCP/IPv4)		
インストール( <u>N</u> )	削除( <u>U</u> )		プロパティ( <u>R</u>	
−説明 伝送制御プロトコル スットワーク間の通信	・ /インターネット プロトコル 言を提供する、 既定のワ	し。相互接続 イド エリア ネ	むれたさまざま いっトワーク プロ	な トコ

6. IP アドレスと DNS サーバの設定を確認。確認後、下方の [OK] をクリック (自動取得にチェックを入れる)

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ	? <mark>×</mark>					
全般代替の構成						
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。						
<ul> <li>IP アドレスを自動的に取得する(Q)</li> </ul>						
<ul> <li>次の IP アドレスを使う(S):</li> </ul>						
IP アドレス(D:						
サブネットマスク(山):						
デフォルト ゲートウェイ( <u>D</u> ):						
<ul> <li>DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(<u>B</u>)</li> </ul>						
- ◎ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	1					
優先 DNS サーバー( <u>P</u> ):						
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):						
□ 終了時に設定を検証する(L) <b>詳細設</b>	€(⊻)					
	キャンセル					

◆ インターネット接続の設定方法( Windows 7 編 )

7. [プロパティ] 画面に戻り、[閉じる] をクリック



以上で基本的な設定確認は完了です。